

KassaForte

Netzwerkeinrichtung

1. Netzwerkeinrichtung	S.2
1.1 Auf dem Server	S.2
1.2 Auf den Clients	S.2

1. Netzwerkeinrichtung

Einrichtung Netzwerk auf Server/Client. Die Freischaltung erfolgt über unseren Vertrieb bzw. Ihren Ansprechpartner.

Zwingende Voraussetzungen aus Dokumentation KF100-10-10-01

Vorgehensweise unter Windows 7 (bei anderen Systemen ist eine Abweichung möglich)

Stellen Sie alle Windowseinstellungen als Benutzer Administrator, bzw. Benutzer in der Gruppe der Administratoren ein (Volle Zugangsberechtigung notwendig)

1.1 Auf dem Server

Geben Sie den Ordner C:\CassaForte bzw. C:\KassaForte komplett frei. (Rechte Maustaste auf den Ordner), Eigenschaften und nun bei Freigabe, erweiterte Freigabe diesen Ordner freigeben, und die Berechtigungsstufe bei dem Gruppennamen auf Vollzugriff umstellen und bestätigen). Wechseln Sie in den Reiter Sicherheit und wählen Sie bearbeiten. Fügen Sie die Gruppe Jeder hinzu und geben Sie dieser Gruppe ebenfalls Vollzugriff. Bestätigen Sie die gewählten Einstellungen.

Stellen Sie nun bei Erweiterte Freigabeeinstellungen die Kennwortgeschützte Freigabe aus.

Wählen Sie nun in KassaForte unter Funktionen, System, Programmeinstellungen Punkt 7 Netzwerk aus, und aktivieren Sie das lokale Netzwerk.

Es wird empfohlen, die weiteren Punkte „eigene Drucker und Kassenskomponenten“ sowie „die Artikeleingabe auf den Stationen beschleunigen“ zu aktivieren.

Danach beenden Sie KassaForte.

Ändern Sie nun den Computernamen auf „Server01“ und verwenden Sie auf allen Stationen die gleiche Arbeitsgruppe.

Starten Sie nun den Server neu.

1.2 Auf den Clients

Starten Sie den Installationsvorgang von KassaForte NetINSTALL. Diese Installations-eaxe finden Sie hier:

<http://www.kassaforte-systems.com/softDOWNLOAD/KassaForte-NetINSTALL.exe>

Bei Abfrage der Stationsnummer ist es zwingend erforderlich, dass diese fortlaufend vergeben wird.